

ZETUS

Dar de alta una pantalla de cocina

Vincular la pantalla (KDS) y decirle qué zonas muestra, para que las comandas lleguen sin papel.

Panel web

Desde el panel

Dueño · Gerente · Implementador

3 min

No estás solo. Si en cualquier paso algo no se ve igual o no sale como aquí, llámanos o escríbenos: te acompañamos.

55 7590 7590

Opción 2 · llamada o WhatsApp

ANTES DE EMPEZAR, TEN A LA MANO

☐ La app de la pantalla ya instalada: «Instalar la pantalla de cocina».

PARTE 1


1. Vincúlala

Igual que una caja: en **Dispositivos** > + **Vincular dispositivo** elige el tipo **KDS**, ponle nombre (`Cocina caliente`) y teclea el código en la pantalla. Los pasos completos están en `Dar de alta una caja o una tablet` .


PARTE 2

2. Elige qué zonas muestra

1 En Dispositivos, toca la pantalla



2 En «Zonas que muestra esta pantalla», marca las tuyas y guarda



Sin marcar: muestra todas las zonas, en pestañas. Con una: solo esa. Con dos: la pantalla se parte a la mitad (máximo dos).

PARTE 3

3. Que los platillos vayan a esa zona en pantalla

En cada artículo, en `Ruteo de comandas`, la fila KDS decide en qué pantalla aparece (la fila **Impresión**, en qué papel). Si la cocina trabaja solo con pantalla, marca la zona en KDS; si quiere papel y pantalla, en las dos.

CÓMO SABER QUE QUEDÓ

La pantalla aparece en **Impresoras > Pantallas KDS** y, al mandar una orden con un platillo de su zona, llega como tarjeta.

SI ALGO NO SALE

La pantalla está en línea pero no le llega nada

El platillo no tiene su zona en la fila KDS de `Ruteo de comandas`, o la pantalla tiene marcada otra zona.

LO QUE SIGUE

Instalar la pantalla de cocina

Decidir a qué impresora va cada platillo

Dar de alta una caja o una tablet