

ZETUS

Dar de alta una caja o una tablet

Ligar un equipo nuevo a su sucursal con un código de 6 dígitos que se genera en el panel.

Panel web

Desde el panel

Dueño · Gerente · Implementador

3 min

No estás solo. Si en cualquier paso algo no se ve igual o no sale como aquí, llámanos o escríbenos: te acompañamos.

55 7590 7590

Opción 2 · llamada o WhatsApp

ANTES DE EMPEZAR, TEN A LA MANO


- ☐ El equipo ya tiene la app instalada (en Windows o en Android) y está en la pantalla «Vincular dispositivo».
- ☐ Tener a la mano el equipo y el panel al mismo tiempo: el código dura 10 minutos.

Todos los equipos se dan de alta igual: la caja (POS), el comandero del mesero, la pantalla de cocina (KDS), la terminal de cobro (Pay) y el kiosko. Solo cambia el **tipo** que eliges.

PARTE 1

En el panel: genera el código

- 1 Entra a Equipos y conexiones > Dispositivos y toca «+ Vincular dispositivo»



Dispositivos
Equipos y conexiones

Caja 1 POS · Centro	En línea
Comandero Ana Comandero · Centro	En línea

↓ Descargar + Vincular dispositivo

Ahí ves tus equipos por sucursal, con su versión y si están en línea.

- 3 Toca «Generar código»



Vincular dispositivo

SUCURSAL *
Centro

TIPO DE DISPOSITIVO
POS

NOMBRE DEL DISPOSITIVO
Caja 2

Generar código

Sale un número de 6 dígitos. Dura 10 minutos y sirve una sola vez.

- 2 Elige la sucursal y el tipo, y escribe un nombre



Vincular dispositivo

SUCURSAL *
Centro

TIPO DE DISPOSITIVO
POS


NOMBRE DEL DISPOSITIVO

Generar código

Escribe: **Caja 2**

Un nombre que se reconozca de lejos: «Caja 2», «Comandero terraza».

- 4 Deja la ventana abierta



Vincular dispositivo
Ingresa este código en la app para vincular

Código 482 917


Expira en 9:42

Quando el equipo se vincule, aquí mismo cambia a « Dispositivo vinculado correctamente».

PARTE 2


En el equipo: escribe el código

1 Teclea los 6 números




Escribe: **482917**

2 Toca «Vincular»



Dice « Vinculado correctamente» y la app se reinicia sola.

3 Entra con tu número y tu PIN



En la caja y el comandero cada persona teclea su número y enseguida su PIN. La pantalla de cocina no pide PIN.

PARTE 3

Si estás cambiando un equipo que ya existía

No vincules el nuevo como si fuera otra caja. En **Dispositivos**, en Inactivos / desvinculados, toca  **Re-vincular** en el equipo anterior y genera el código desde ahí. El nuevo hereda su historia: cortes, comandas e impresiones. Para desvincular una caja, primero hay que cerrar su turno.

CÓMO SABER QUE QUEDÓ

El equipo aparece en **Dispositivos**, en su sucursal, con el nombre que le pusiste y **En línea**.

SI ALGO NO SALE

«Código inválido o ya usado» o «Código expirado»

Cada código sirve una vez y dura 10 minutos. Genera uno nuevo y tecléalo enseguida.

«Este código es para pos, no para comander»

Elegiste otro tipo al generarlo. Genera el código con el tipo del equipo que estás vinculando.

«... no tiene acceso a esta sucursal...» al entrar

A esa persona le falta la sucursal en su ficha. En **Usuarios**, márcale la sucursal.

LO QUE SIGUE

Instalar el sistema en una tablet Android

Instalar el POS en una computadora Windows

Conectar una tablet con la caja principal