

ZETUS

Hacer un menú por sucursal

Decidir qué se vende en cada sucursal y a qué precio, sin duplicar el catálogo.

Panel web

Desde el panel

Dueño · Gerente · Implementador

5 min

No estás solo. Si en cualquier paso algo no se ve igual o no sale como aquí, llámanos o escríbenos: te acompañamos.

55 7590 7590

Opción 2 · llamada o WhatsApp


El **catálogo** es todo lo que existe. El **menú** es lo que se vende en una sucursal, ordenado en grupos y con su precio. Un mismo producto puede estar en varios menús con precios distintos — por eso no hace falta darlo de alta dos veces.

Si abres una **sucursal nueva**, lo más rápido no es armar un menú desde cero: en un menú que ya funciona toca  **Copiar**, ponle otro nombre y cámbiale lo que sea distinto.


PARTE 1

Armar el menú

1 Entra a Catálogo > Menús y toca «+ Nuevo menú»




2 Ponle nombre y toca «Crear menú»




Escribe: **Menú terraza**

3 Crea los grupos con «+ Grupo»



Arepas, Bebidas, Postres: son los botones que el cajero va a ver. Doble clic para renombrar; se arrastran para ordenarlos.

4 Dentro de cada grupo, agrega artículos con su precio




Escribe: \$110.00

En «+ Artículo» eliges los productos. El precio de esta aparición es obligatorio: es el que va a cobrar la caja en las sucursales con este menú.

PARTE 2


Asignarlo a la sucursal

1 En Menús, marca la sucursal



En Menús está la tabla de sucursales con el menú que tiene asignado cada una.

2 Toca «Asignar seleccionadas a...» y elige el menú



PARTE 3

Menús que cambian solos

Desayunos, happy hour, temporada.

1 En Menús, toca «+ Programar un menú»

Eliges el menú, los días y el horario. Fuera de ese horario la sucursal usa su menú base. Si el horario termina antes de empezar (de 22:00 a 02:00), cruza la medianoche.

CÓMO SABER QUE QUEDÓ

En la tabla de sucursales, la tuya dice el nombre del menú. En la caja de esa sucursal salen sus grupos y cada artículo con el precio que le pusiste en el menú.

SI ALGO NO SALE

En la caja los grupos salen vacíos

La sucursal tiene asignado un menú sin artículos, o no tiene menú. Revisa la tabla de sucursales.

Un artículo sale en \$0

Está en el menú **sin precio en este menú**. En el editor aparece marcado así; ponle su precio.

LO QUE SIGUE

Dar de alta un producto

Cambiar el precio de un producto