

ZETUS

Mandar mercancía a otra sucursal

Hacer un traslado: lo que sale de un lado y entra al otro, con quién lo mandó y quién lo recibió.

Inventarios

Desde el panel

Dueño · Gerente · Implementador

4 min

No estás solo. Si en cualquier paso algo no se ve igual o no sale como aquí, llámanos o escríbenos: te acompañamos.

55 7590 7590


Opción 2 · llamada o WhatsApp

Un traslado mueve existencia sin vender: sale del **origen** y entra al **destino** cuando alguien lo recibe. Mientras va en camino no está en ninguno de los dos, por eso hay que confirmar la recepción.


PARTE 1

Enviar

1 Entra a Inventario > Traslados y toca «+ Nuevo traslado»



2 Elige origen y destino



3 Agrega los insumos y cuánto mandas

Nuevo traslado
Centro → Polanco

CANT.	ARTÍCULO	HAY → QUEDARÁ
6	Queso Oaxaca kg	12.35 → 6.35
10	Aguacate Hass kg	8.40 → -1.60

+ Agregar insumo

Al lado de cada uno ves cuánto hay en el origen y cuánto quedará.

4 Si algo queda en negativo, el sistema te para

¿Autorizas el envío a pesar del saldo negativo?

Aguacate Hass: hay 8.40 kg y quedará en -1.60 kg en tu origen.

No, regresar a corregir

Sí, enviar con negativo

El renglón sale en rojo y te pide confirmar. Puedes regresar a corregir la cantidad, o mandarlo así si sabes que la existencia está mal capturada.

Si aceptas enviar con negativo, queda registrado con tu nombre y la hora en la bitácora del traslado.

PARTE 2

Recibir

Lo hace la sucursal destino cuando llega la mercancía.

1 En el traslado, toca «Recibir»

Inventario
Sucursal Polanco

Existencias Insumos Órdenes de compra **Traslados** Conteo físico Kardex

TR-0215 En camino
Centro → Polanco

Recibir

2 Captura lo que llegó

Recibir traslado
Queso Oaxaca · se mandaron 6 kg


LLEGÓ
kg

Si llegó menos, ¿por qué?

Escribe: 5.5

Si llegó menos de lo que se mandó, el sistema pregunta por qué.

3 Toca «Confirmar recepción»



Recibir traslado

LLEGÓ
5.5 kg

SI LLEGÓ MENOS, ¿POR QUÉ?
Se maltrató en el camino

Confirmar recepción

Ahora sí entra a la existencia de la sucursal destino.

PARTE 3

Si tu empresa usa traslados con autorización

Con **Traslados con autorización** encendido, una **solicitud no mueve inventario**: la mercancía sale del origen hasta que alguien la autoriza en **Revisar y autorizar**. Quien autoriza puede **Autorizar y enviar** o **Rechazar** con su motivo, y todo queda en la **Bitácora** del traslado.

CÓMO SABER QUE QUEDÓ

El traslado pasa a **Recibido**. En **Existencias**, el origen bajó lo que mandó y el destino subió lo que recibió. Si llegó menos, la diferencia aparece como **faltante** en el traslado, con el motivo que se escribió.

SI ALGO NO SALE

Lo mandé y la otra sucursal no lo ve en su existencia

Todavía no lo **recibe**. Mientras está en camino no cuenta en ningún lado; la sucursal destino tiene que tocar **Recibir**.

Me pide autorizar el saldo negativo

Estás mandando más de lo que el sistema dice que hay. Revisa primero si la existencia está bien; si mandas así, queda a tu nombre en la bitácora.

LO QUE SIGUE

Organizar mis almacenes

Hacer un conteo de inventario