

ZETUS

Una comanda sale en dos lados

Las tres razones por las que un platillo sale en dos impresoras, y cuál es normal.

Panel web

Desde el panel

Dueño · Gerente · Implementador

3 min

No estás solo. Si en cualquier paso algo no se ve igual o no sale como aquí, llámanos o escríbenos: te acompañamos.

55 7590 7590

Opción 2 · Llamada o WhatsApp

Una comanda sale en **cada impresora que imprima la zona del platillo**, y un platillo sale una vez **por cada zona que tenga marcada**. Casi siempre, salir en dos lados es una zona de más en alguno de esos dos lugares.

PARTE 1

En este orden

- 1 ¿El platillo tiene dos zonas marcadas?**
Abre el artículo y mira `Ruteo de comandas > Impresión`. Si están marcadas Cocina y Barra, sale en las dos. Deja solo la del lugar que lo prepara y guarda.
- 2 ¿Dos impresoras imprimen la misma zona?**
En **Impresoras**, revisa en cada ficha qué zonas imprime. Si la de cocina y la de barra tienen las dos `Cocina`, todo lo de cocina sale doble. Con  **Editar**, quita la zona de la que no va.
- 3 ¿Es un combo?**
Eso es normal: cada pieza del combo va a la zona que la prepara. La hamburguesa sale en cocina y el refresco en barra, y cada papel dice debajo `de: COMBO ...` para que sepan que va junto.

PARTE 2

Si sale dos veces en la MISMA impresora

Eso es otra cosa. Si los dos papeles dicen rondas distintas, alguien la mandó dos veces o usó **Copiar** en la cuenta: ver Se duplicaron los productos. Si es la misma ronda y salen con minutos de diferencia, llámanos: lo revisamos en la caja principal.

CÓMO SABER QUE QUEDÓ

Manda una orden de prueba con ese platillo: sale un solo papel, en su zona.

LO QUE SIGUE

Decidir a qué impresora va cada platillo

Se duplicaron los productos en la cuenta

La comanda no salió a la cocina